

Najważniejsze polecenia trybu tekstowego Windows

ATTRIB - Wyświetla lub modyfikuje atrybuty pliku

MD - tworzy katalog o podanej nazwie (MKDIR - tak samo)

COPY - kopiuje jeden lub więcej plików do innego miejsca

Można kopiować z klawiatury do pliku: copy con plik.txt

con - oznacza konsolę (klawiaturę gdy jest źródłem kopiowania; ekran gdy jest celem kopiowania)

F6 lub Ctrl Z i Enter jest zamknięciem pliku gdy kopiujemy z klawiatury

DEL - kasuje plik lub pliki (trzeba używać znaków niejednoznacznych tzn ? *)

DIR - wyświetla zawartość katalogu

CD - wyświetla nazwę (gdy bez parametru) lub zmienia katalog na podany w parametrze

COLOR - zmienia kolor tła i tekstu (domyślnie color 07 - białe litery na czarnym tle)

DATE - wyświetla lub zmienia datę

TIME - wyświetla lub zmienia czas

DOSKEY - pozwala tworzyć makra i korzystać z nich

ECHO - wyświetla wiadomość; także zmienia stan wyświetlania komend (on lub off)

ERASE - usuwa jeden lub więcej plików; usuwa też katalogi

EXIT - kończy działanie programu CMD.EXE

FC - porównuje dwa pliki i wyświetla różnice

FIND - szuka tekstu w pliku lub w plikach

FINDSTR - szuka łańcuch znakowego w pliku lub plikach

FOR - służy organizacji pętli

np.: for %a in (1 2 3 4 5) do @echo to jest wartość %a

GOTO - każe wykonać linię skryptu z odpowiednią etykietą w programach wsadowych

IF - pozwala na warunkowe wykonywanie komend w plikach wsadowych

MODE - konfiguruje konsolę; bez parametrów wyświetla stan konsoli

MORE - wyświetla zawartość po jednym ekranie

MOVE - przenosi plik lub pliki do innego miejsca

PUSHD - odkłada na stos bieżący katalog i czyni bieżącym katalog podany w parametrze

POPD - przywraca katalog odłożony na stos poleceniem PUSHD

PROMPT - ustala postać zgłoszenia systemu (domyślnie: prompt \$p\$g)

RD - usuwa katalog (rd /s ścieżka); parametr /s - z podkatalogami (także RMDIR)

REN - zmienia nazwę pliku (także RENAME)

SORT - sortuje wejście (np. zawartość pliku, wynik działania komendy jeśli w potoku)

TASKLIST - wyświetla listę procesów

TASKKILL - zabija proces o podanym ID lub nazwie

TITLE - ustala tytuł okna konsoli

TREE - wyświetla drzewo katalogów (/F - z plikami w każdym katalogu)

TYPE - wypisuje na konsoli zawartość pliku tekstowego